

RPMI-1640（不含酚红）产品说明书

基本信息

货号	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
CMB0050	500mL	12 个月	液体	2-8℃ 避光保存	常温

产品简介

RPMI 1640 培养基以研发地点罗斯韦尔公园纪念研究所（Roswell Park Memorial Institute.RPMI）命名，1640 为培养基代号。RPMI-1640 培养基最初是为淋巴细胞培养专门设计的，现已广泛应用于各种正常细胞和癌细胞的培养，尤其是悬浮细胞的培养，是使用最为广泛的培养基之一。

本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分，但不含蛋白质、脂类或任何生长因子，故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。

酚红在培养基中被用来作为 PH 值的指示剂，用以持续监测培养液的酸碱度，在低 PH 值时酚红使培养液呈黄色，而较高的 PH 值时使培养液呈紫色，PH 值 7.2 ~ 7.4 时为红色，最适合细胞培养。但酚红也有一些缺点，研究表明酚红可以模拟固醇类激素（特别是雌激素）的作用，因此在用到雌激素敏感的细胞时（如乳腺组织），最好使用不含酚红的培养基。酚红会干扰流式细胞分析时候的检测。此外，一些无血清培养基的配方中若存在酚红会干扰钠-钾平衡

使用说明

1. 水浴或室温平衡培养基及相关溶液，配制好实验细胞所需培养基；
2. 细胞接种：将需要培养的细胞从原培养容器中取出，用适当的培养基或 PBS 清洗，贴壁细胞需要用胰酶进行消化处理；
3. 离心收集细胞，室温 1000rpm 离心 3 min，弃上清；
4. 加入新鲜的培养基重悬细胞。然后将细胞悬液接种到对应体积培养基的培养瓶中轻轻混匀，37℃、5% CO₂ 饱和湿度条件下培养。根据细胞生长情况和细胞密度，定期观察并更换新鲜培养基。

注意事项

-
- 1、在整个使用过程中，务必注意无菌操作，避免污染；
 - 2、为保持本产品的最佳使用效果，请勿进行冻融处理；
 - 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。